


Родительский контроль Windows 10

Если вам требуется контролировать работу ребенка за компьютером, запретить посещение тех или иных сайтов, запуск приложений и определить время, когда допустимо использование ПК или ноутбука, реализовать это можно с помощью функций родительского контроля Windows 10, создав учетную запись ребенка и задав необходимые правила для нее. О том, как это сделать пойдет речь в этой инструкции.

На мой взгляд, родительский контроль (семейная безопасность) Windows 10 реализован несколько менее удобным способом, чем в предыдущей версии ОС. Главное появившееся ограничение — необходимость использовать учетные записи Microsoft и подключение к Интернету, в то время как в 8-ке функции контроля и отслеживания были доступны и в офлайн-режиме. Но это мое субъективное мнение. См. также: [установка ограничений для локальной учетной записи Windows 10](#). Еще две возможности: [Режим киоска Windows 10](#) (ограничение пользователя использованием только одного приложения), [Учетная запись Гость в Windows 10](#), [Как заблокировать Windows 10 при попытках угадать пароль](#).

Создание учетной записи ребенка с настройками родительского контроля по умолчанию



Первое действие при настройке родительского контроля в Windows 10 — создание учетной записи вашего ребенка. Сделать это можно в разделе «Параметры» (можно вызывать клавишами Win+I) — «Учетные записи» — «Семья и другие пользователи» — «Добавить члена семьи».

В следующем окне выберите пункт «Добавить учетную запись ребенка» и укажите его адрес электронной почты. Если таковой отсутствует, нажмите пункт «Нет адреса электронной почты» (вас принудят его создать на следующем шаге).

Добавить учетную запись взрослого или ребенка?

Введите адрес электронной почты пользователя, которого вы хотите добавить. Если у него есть Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype или Xbox, введите адрес электронной почты, который используется для входа.

Добавить учетную запись ребенка

Безопасность детей в Интернете выше, если у них есть собственная учетная запись

Добавить учетную запись взрослого

Введите его адрес электронной почты

[У пользователя, которого я хочу добавить, нет адреса электронной почты](#)

Далее Отмена

Следующий этап — указать фамилию и имя, придумать адрес почты (если не был задан), указать пароль, страну и дату рождения ребенка. Обратите внимание: если вашему ребенку менее 8 лет, автоматически будут включены повышенные меры безопасности для его учетной записи. Если он старше — стоит настроить желаемые параметры вручную (но сделать это можно в обоих случаях, о чем будет написано далее).

Давайте создадим учетную запись

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox лучше использовать с учетной записью Майкрософт, которая предоставляет доступ к большему объему функций и широкие возможности персонализации. [Подробнее](#)

Иванов Степан

✓Имя @outlook.com доступно.

@outlook.com

[Использовать вместо этого его адрес электронной почты.](#)


.....

Россия


9 Июнь 2010

Далее Назад

На следующем шаге вас попросят ввести номер телефона или адрес электронной почты на случай необходимости восстановить учетную запись — это могут быть ваши данные, а могут быть данные ваших детей, на ваше усмотрение. На завершающем этапе вам предложат включить разрешения для служб Microsoft Advertising. Я подобные вещи всегда отключаю, не вижу особенной пользы от себя или ребенка в том, что сведения о нем используются для показа рекламы.




Готово. Теперь на вашем компьютере появилась новая учетная запись, под которой может войти ребенок, однако, если вы — родитель и настраиваете родительский контроль Windows 10, рекомендую первый вход выполнить самостоятельно (Пуск — клик по имени пользователя), так как могут потребоваться дополнительные настройки нового пользователя (на уровне самой Windows 10, не имеющие отношения к родительскому контролю) плюс при первом входе появляется уведомление о том, что «Взрослые члены семьи могут просматривать отчеты о ваших действиях».



В свою очередь, управление ограничениями для учетной записи ребенка осуществляется онлайн при входе из учетной записи родителя на account.microsoft.com/family (быстро попасть на эту страницу можно также из Windows через Параметры — Учетные записи — Семья и другие пользователи — Управление семейными настройками через Интернет).

Управление учетной записью ребенка

После входа в управление семейными настройками Windows 10 на сайте Microsoft, вы увидите список учетных записей вашей семьи. Выберите созданную учетную запись ребенка.




На главной странице вы увидите следующие настройки:

- Отчеты о действиях — по умолчанию включены, также включена функция отправки на электронную почту.
- Просмотр InPrivate — просмотр страниц в режиме «Инкогнито» без сбора сведений о посещаемых сайтах. Для детей младше 8 лет по умолчанию заблокирован.

Ниже (и слева) — список отдельных настроек и сведений (сведения появляются после того, как учетная запись начала использоваться), касающихся следующих действий:


- Просмотр веб-страниц в Интернете. По умолчанию нежелательные сайты блокируются автоматически, кроме этого включен безопасный поиск. Также вы можете вручную заблокировать указанные вами сайты. **Важно:** собираются сведения только для браузеров Microsoft Edge и Internet Explorer, сайты блокируются также только для этих браузеров. То есть, если вы хотите установить ограничения на посещение сайтов, вам

потребуется также заблокировать другие браузеры для



ребенка.

- **Приложения и игры.** Здесь отображаются сведения об используемых программах, включая приложения Windows 10 и обычные программы и игры для рабочего стола, включая информацию о времени их использования. Также вы имеете возможность заблокировать запуск тех или иных программ, но только после того, как они появятся в списке (т.е. уже были запущены в учетной записи ребенка), либо по возрасту (только для контента из магазина приложений Windows 10).



- **Таймер работы с компьютером.** Показывает информацию о том, когда и сколько ребенок сидел за компьютером и позволяет настроить время, в какие периоды времени ему это можно делать, а когда вход в учетную запись


НЕВОЗМОЖЕН.

Продолжительность сеанса

Установка ограничений на время использования устройства ребенком

Вкл.

Применимо к:

 Компьютеры с Windows 10

Выберите время, когда Степан Иванов может использовать устройства

	Начиная с	Не позднее чем	Ограничение в день, на этом устройстве
Воскресенье	7:00 ▼	22:00 ▼	Без ограничений ▼
Понедельник	7:00 ▼	22:00 ▼	Без ограничений ▼
Вторник	7:00 ▼	22:00 ▼	Без ограничений ▼
Среда	7:00 ▼	22:00 ▼	Без ограничений ▼
Четверг	7:00 ▼	22:00 ▼	Без ограничений ▼
Пятница	7:00 ▼	22:00 ▼	Без ограничений ▼
Суббота	7:00 ▼	22:00 ▼	Без ограничений ▼

- Покупки и траты. Здесь вы можете отследить покупки ребенка в магазине Windows 10 или внутри приложений, а также «положить» ему денег на счет, не давая доступа к своей банковской карте.
- Поиск ребенка — используется для поиска месторасположения ребенка при использовании переносных устройств на Windows 10 с функциями определения местоположения (смартфон, планшет, некоторые модели ноутбуков).

В целом, все параметры и настройки родительского контроля вполне понятны, единственная проблема которая может возникнуть — невозможность заблокировать приложения до того, как их уже использовали в учетной записи ребенка (т.е. до их появления в списке действий).


Также, во время моей собственной проверки функций родительского контроля столкнулся с тем, что сведения на странице управления семейными настройками обновляются с задержкой (коснусь этого далее).

Работа родительского контроля в Windows 10

После настройки учетной записи ребенка я некоторое время решил попользоваться ею для проверки работы различных функций родительского контроля. Вот некоторые наблюдения, которые были сделаны:


1. Сайты со взрослым контентом успешно блокируются в Edge и Internet Explorer. В Google Chrome открываются. При блокировке есть возможность отправить взрослому запрос на

разрешение



доступа.

2. Сведения о запущенных программах и времени использования компьютера в управлении родительским контролем появляются с задержкой. В моей проверке они не появились даже через два часа после окончания работы под видом ребенка и выхода из учетной записи. На следующий день информация отобразилась (и, соответственно, появилась возможность заблокировать запуск программ).



3. Информация о посещенных сайтах так и не отобразилась. Причин не знаю — какие-либо функции слежения Windows 10 отключены не были, сайты посещал через браузер Edge. В качестве предположения — отображаются лишь те сайты, на которых проведено больше определенного количества времени (а я больше 2-х минут нигде не задерживался).
4. Информация об установленном из Магазина бесплатном приложении не появилась в покупках (хотя это считается покупкой), только в сведениях о запущенных приложениях.

Ну и самый, наверное, главный момент — ребенок, не имея доступа к учетной записи родителя, легко может выключить все эти ограничения родительского контроля, не прибегая к каким-либо особым ухищрениям. Правда, это не получится сделать незаметно. Не знаю, стоит ли

писать здесь о том, как именно это сделать. Обновление: написал кратко в статье про ограничения локальных учетных записей, упомянутую в начале этой инструкции.

Как включить родительский контроль на компьютере в Windows 10 ?

Функция родительского контроля в Windows 10 помогает мониторить действия детей, использующих компьютер. Она оценивает установленные на устройство программы и приложения, основываясь на возрастном цензе, а также контролирует посещение сайтов в интернете.

Функции родительского контроля

С помощью этого программного компонента ребенок может использовать компьютер и интернет более безопасно. Родительский контроль открывает родителям доступ к следующим опциям:


1. Мониторинг действий, выполняемых ребенком.
2. Позволяет скачивать и устанавливать игры в зависимости от возрастного ценза.
3. Контролирует использование браузеров, сохраняет историю посещений вебсайтов.
4. Ограничивает время работы устройства.

После проведения доработки в Windows 10 появились дополнительные возможности этого программного компонента. С их помощью вы сможете контролировать покупку приложений и игр в онлайн-магазине Windows в соответствии с пятью возрастными категориями:

- для любых возрастов;
- от 6 лет;
- от 12 лет;
- от 16 лет;
- от 18 лет.

Включение и выключение

1. Чтобы включить этот компонент в Windows 10, перейдите из меню Пуск в раздел «Учетные записи пользователей». В категории «Семья и другие пользователи» нажмите. «Добавить члена семьи».



2. Операционная система на выбор предложит создать профиль для ребенка или взрослого.

Добавить учетную запись взрослого или ребенка?

Введите адрес электронной почты пользователя, которого вы хотите добавить. Если у него есть Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype или Xbox, введите адрес электронной почты, который используется для входа.

Добавить учетную запись ребенка
Безопасность детей в Интернете выше, если у них есть собственная учетная запись


Добавить учетную запись взрослого

Введите его адрес электронной почты

[У пользователя, которого я хочу добавить, нет адреса электронной почты](#)

Далее Отмена

3. Выбрав соответствующий пункт, введите адрес электронной почты. Подтвердите его, для чего зайдите в папку входящих сообщений электронной почты.




Важно! Операционная система не позволит активировать родительский контроль для локальной учетной записи. Поэтому создайте новый профиль для каждого юзера, которого предстоит контролировать.


4. Включение функции родительского контроля закончено. Чтобы отключить этот режим, зайдите под именем администратора и выполните соответствующие настройки в разделе «Семья и другие пользователи». Здесь кликните на учетную запись ребенка и нажмите кнопку «Удалить», подтвердив выбранное действие, когда это запросит система.

Настройка параметров

Для выполнения настройки параметров родительского контроля перейдите в раздел «Семья и другие пользователи», где откройте пункт «Управление семейными настройками через интернет».



После этого Windows 10 откроет перед вами новое окно браузера. Здесь выберите пользователя, за которым ведете контроль, и настройте функцию мониторинга.



Навигация на странице осуществляется в левой части, где есть шесть пунктов:

1. Недавние действия. Этот раздел позволит следить за действиями ребенка, адресами просмотренных ним страниц, а также мониторить общее время нахождения за устройством.

2. Просмотр веб-страниц. С помощью этого пункта вы сможете контролировать просматриваемые ребенком сайты. Открыть или закрыть доступ к интернет-ресурсам на свое усмотрение.
3. Приложения, игры и мультимедиа. Можно установить ограничения на скачиваемые в интернет-магазине Windows программы и игры. Оценка возрастной категории в этом случае выполняется автоматически.
4. Таймер работы с устройством. Здесь вы сможете указать суммарное время, которое ребенок проведет перед устройством.
5. Покупки и траты. Раздел позволит вам следить за тратами, которые делаются в онлайн-магазине Windows. Вы можете зачислить деньги на счет пользователя, не предоставляя данных своей кредитной карты.
6. Поиск ребенка. В этом разделе доступен поиск мобильного устройства ребенка, если оно поддерживает функцию определения местоположения, на карте.

Видео

О том, как правильно включить и настроить функцию родительского контроля, можно будет подробнее узнать на видео. https://youtu.be/HmQcdsaal_A

Вывод

Функция родительского контроля позволит мониторить действия ребенка за компьютером. Использование интернета в этом случае станет безопаснее. Поэтому этот программный компонент – надежный помощник для родителей.